

# Basisparameter Einkauf


Dieser Parameter definiert verschiedene Grundeinstellungen und steuert verschiedene Grundfunktionen im Modul Einkauf und im Modul Anfrageverwaltung von cimERP.

Die Parameterverwaltung erfolgt auf 4 Reitern:

- [Reiter Nummernkreise](#)
- [Reiter Bestelleingabe](#)
- [Reiter Verbuchungssteuerung](#)
- [Reiter Individualdaten](#)

## Reiter Nummernkreise

Auf dieser Maske werden die Nummernkreise für die Bestellnummer, für die Bestellnummer Belastungen und für die Anfragenummer verwaltet. Angezeigt werden die letzten vergebenen Nummern, diese können überschrieben werden:



## Felder

<b>Bestellnummer</b>	9stellig, numerisch Hier wird der Startwert für die Bestellnummer eingetragen. cimERP zählt automatisch bei Neuanlage einer Bestellung diese Nummer hoch. Zu beachten ist, dass die letzten 3 Stellen der Bestellnummer 000 sein müssen. Diese Stellen werden später dazu verwendet, um Abrufe aus Rahmenbestellungen zu identifizieren. Die kleinste vorgebbare Nummer ist somit 1000. Beispiel: Rahmenbestellung 98234/000 1. Abrufbestellung 98234/001 2. Abrufbestellung 98234/002
----------------------	---

<p><b>Bestellnummer für Belastungen</b></p>	<p>9stellig, numerisch                  Hier wird der Startwert für die Bestellnummer Belastungen eingetragen. cimERP zählt automatisch bei Neuanlage einer Bestellung diese Nummer hoch.                  Zu beachten ist, dass die letzten 3 Stellen der Bestellnummer 000 sein müssen.</p>
<p><b>Pos.Sprung Bestellung</b></p>	<p>Der hier eingetragene Wert wird in der Bestellung als Positionsnummer für die erste Bestellposition gesetzt. Alle weiteren Bestellpositionen werden um den gleichen Wert erhöht.                  Beispiel:                  Bestellung 98234/000; Best. Positionssprung = 5                  1. Positionsnummer: 5                  2. Positionsnummer: 10                  3. Positionsnummer: 15 ...                  Ein Positionssprung größer 1 (z. Bsp. 3 oder 5) hat den Vorteil, dass nachträglich weitere Position eingeschoben werden können.                  Die maximale Positionsnummer beträgt 999, die Positionsnummern ab 1000 werden intern für Liefereinteilungen verwendet</p>
<p><b>Anfragenummer</b></p>	<p>9stellig, numerisch                  Hier wird der Startwert für die Anfragenummer eingetragen. cimERP zählt automatisch bei Neuanlage einer Anfrage diese Nummer hoch.                  Zu beachten ist, dass die letzten 3 Stellen der Anfragenummer 000 sein müssen. Die kleinste vorgebbare Nummer ist somit 1000.</p>
<p><b>Pos. Sprung Anfrage</b></p>	<p>Der hier eingetragene Wert wird in der Anfrage als Positionsnummer für die erste Anfrageposition gesetzt. Alle weiteren Anfragepositionen werden um den gleichen Wert erhöht.                  Ein Positionssprung größer 1 (z. Bsp. 3 oder 5) hat den Vorteil, dass nachträglich weitere Position eingeschoben werden können.</p>


## Menüpunkte

<p><b>Datei</b></p>	<p><a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a></p>
<p><b>Bearbeiten</b></p>	<p><a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a></p>
<p>Löschen</p>	<p>Die Basisparameter Einkauf werden gelöscht.</p>
<p>Verwalten benutzerabh. Vorgabewerte</p>	<p>Über diesen Menüpunkt können benutzerabhängige Vorgabewerte für die Bestellanlage gespeichert werden. s. <a href="#">Basisparameter Einkauf - Benutzerabhängige Vorgabewerte</a></p>
<p><b>Extras</b></p>	<p><a href="#">Informationen zum Menüpunkt „Extras“</a></p>
<p><b>Hilfe</b></p>	<p><a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a></p>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[PARAM, cd0015, cdf 0015 13, cdf 0015 13 p1](#)



From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030\\_stammdaten:0010\\_parameter:0120\\_einkauf:0010\\_basisparameter\\_einkauf:start](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:start)

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

