


Basisparameter Lagerhaltung

Dieser Parameter steuert die Einstellungen zur Einstiegsmaske des Programms [Erfassen Lagerbewegungen](#) für das Feld Personalnummer und definiert die Lagersatzart für manuelle Lagerumbuchungen.



Felder

<p>Personal-Nr. bei manueller Lagerbuchung zwingend erforderlich</p>	<p>Mögliche Werte sind: <u>ja:</u> Personalnummer muss zur Auswahl der Lagerbuchung vorgegeben werden <u>nein:</u> Personalnummer ist kein Pflichtfeld (Standardeinstellung)</p>
<p>Matchcode Personal-Nr. sichtbar</p>	<p>Matchcodebutton kann zur Auswahl auf der Maske sichtbar geschaltet werden.</p>
<p>Besondere Satzart Umbuchung</p>	<p>Mögliche Werte sind: <u>ja:</u> Bei Umbuchungen (manuelle Lager- bzw. Chargenumbuchungen) werden die Satzarten - UMA (Umbuchung, Abbuchung vom Quelllager) - UMZ (Umbuchung, Zugangsbuchung am Ziellager) - UCA (Umbuchung, Chargenabgang) - UCZ (Umbuchung, Chargenzugang) verwendet <u>nein:</u> Es werden generell die Lagersatzarten - LAA (Lagerzugang manuell) - LAZ (Lagerabgang manuell) verwendet</p>

Menüpunkte

<p>Datei</p>	<p>Informationen zum Menüpunkt "Datei"</p>
<p>Bearbeiten</p>	<p>Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</p>
<p>Extras</p>	<p>Informationen zum Menüpunkt „Extras“</p>

Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"
--------------	-------------------------------------

Buttons

Informationen zu den "Buttons"

PARAM, cd0015, cdfp 0015 164

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0200_lager:start

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

