

Rahmenkontrakt - Startmaske (cd3301)

Mit Genossenschaften, Forstbetrieben und Holzhändlern können Rahmenkontrakte (Vorverkaufs-Verträge) für den Holzerwerb abgeschlossen werden.

Auf diese Vorverträge können durch die Annahme der Angebote als [Kaufnummern \(Kaufverträge\)](#) im cimERP Bezug genommen werden.

cd3301 Rahmenkontrakt - cimERP - 25.04.2023

Suche

Modus: Ändern

Kontrakt-Nr. 1 FWJ 2022

Hauptlieferant 880000 Forstbetriebgemeinschaft Musterhausen Status 100 - Angelegt

Artikel-Nr. BAUM Baumstamm angelegt am 04.02.2022

Fremd-Ref.

Abrechnungsverf. WEV - Eingangsmaß (Werkvermessung)

Messverfahren FEK - Feste Kluppe

Sorte ST - Stammholz normal

Holz-/Baumart FI - Fichte

Kontrakt-Länge KH/LH - Kurzholz und Langholz gemischt

Zeitraum von 01.01.2022 bis 30.09.2022

SOLL-Menge 1500,000 Fm IST-Menge 0,000 Fm REST-Menge 1500,000 Fm

Info Info zum Rahmenkontakt 1

Kaufnummer	Lieferant	Name Lieferant	Lieferbedingung	Lieferungsart	SOLL-Menge Fm	IST-Menge Fm
000002E	880000	Forstbetriebgemeinschaft Musterhau	Frei Haus	Frei Haus	313,000	0,000

Zeile 1/3 - 1 Record

Die folgenden Eingabefelder dienen zur Vorselektion.

Felder

Hauptlieferant	Vorgabe eines Hauptlieferanten Der Hauptlieferant muss im Lieferantenstamm als Hauptlieferant definiert sein (s. Lieferantenstamm - cimWOOD)
Kontrakt-Nr.	Vorgabe einer Kontraktnummer
Status von /bis	Vorgabe der zu selektierenden Status der Rahmenkontrakte
Kaufnummer	Kaufnummer. Die Vorgabe einer Kaufnummer dient zur Selektion des zugeordneten Rahmenkontraktes

Tabelle

Hauptlieferant	Hauptlieferant des Rahmenkontraktes Der Hauptlieferant muss im Lieferantenstamm als Hauptlieferant definiert sein (s. Lieferantenstamm - cimWOOD)
Name Lieferant	Name des Hauptlieferanten
Kontrakt-Nr.	interne Nummer des Rahmenkontraktes
S	Quotenmenge-Status des Rahmenkontraktes. Die Ampelfunktion ist abhängig von den Basisparameter cimWOOD und der Sollmenge und Gültigkeitsperiode der Preismatrix des Hauptlieferanten. Die Ampelfunktion kann durch workflow periodisch geprüft und gesetzt werden. Die Ampel ist grün, wenn aktuell die zeitlich anteilige Erfüllung des für grün hinterlegten Prozentsatz der Basisparameter cimWOOD der Sollmenge der Preismatrix vorliegt.
angelegt am	Anledgedatum des Rahmenkontraktes
FWJ	Forstwirtschaftsjahr
Artikel-Nr.	Pseudo Artikel-Nr.
Art.-Bezeichnung 1	Bezeichnung der Pseudo Artikel-Nr.
Status	Status des Rahmenkontraktes
Fremd-Ref.	Fremdreferenz
Info	Informationsfeld
Abrechnungsverfahren	Abrechnungsverfahren (s.a. Referenzschlüssel cimWOOD - Abrechnungsverfahren(1)). Das Abrechnungsverfahren (Waldmaßverfahren oder Werksvermessung) steuert den Logistikprozess der Holzbereitstellung, Abrechnung. Bei Waldmaßverfahren wurde das Rohholz bereits im Wald vermessen (z.B. durch manuelle Kluppe oder Harvestervermessung). Die in die Kaufnummer übernommenen Sollmengen (laut Angebot) werden vom Holzlieferanten berechnet. Eine Werksvermessung dient nur zu Kontrollzwecken. Bei Werksvermessung ergeben sich die Istmengen erst nach der durchgeführten Vermessung an einer Vermessungsanlage.
Messverfahren	Messverfahren zur Vermessung des Rohholzes (z.B. feste Kluppe, rotierende Kluppe, usw.). S.a. Referenzschlüssel cimWOOD - Messverfahren (2) .
Sorte	Sorte gem. ELDAT (s.a. Referenzschlüssel cimWOOD - Sorte (3))
Holz-/Baumart	Baumarten des Rohholzes gem. ELDAT (s.a. Referenzschlüssel cimWOOD - Holz-/Baumart (4))
Kontrakt-Länge	grobe Längenangabe für Rahmenkontrakte (z.B. Kurzholz, Langholz). S.a. Referenzschlüssel cimWOOD - Kontraktlänge (8) .
SOLL-Menge Fm	Sollmenge (Fm) des Rahmenkontraktes

IST-Menge Fm	Die Istmenge des Rahmenkontraktes. Die Istmenge eines Rahmenkontraktes ist abhängig von der Lieferbedingen der zugeordneten Kaufnummern. Bei Lieferungsart der Lieferbedingung frei bzw. <i>frei Haus</i> werden die Sollmengen der zur Kaufnummer zugeordneten Holzlisten beachtet. Bei allen anderen Lieferungsarten (z.B. ab Werk) werden die Istmengen der Holzlisten (nach Übernahme der Führen im Rahmenkontrakt berücksichtigt. Die Lieferungsart stellt Abgrenzung des rechtlichen Gefahrenüberganges der Holzbereitstellung dar. Im Falle der Frei-Wald-Lieferung wird das Rohholz für den Transport in Form von Poltern vorbereitet. Wird das Holz jedoch Frei-Werk verkauft, findet die Holzbereitstellung im Werk des Holzabnehmers statt.
REST-Menge Fm	offene Restmenge des Rahmenkontraktes (Sollmenge - Istmenge)
gültig von / bis	Gültigkeitsperiode des Rahmenkontraktes

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Kontrakt anlegen	Neuanlage Rahmenkontrakt
Kontrakt ändern	Änderung Rahmenkontrakt
Kontrakt anzeigen	Anzeige Rahmenkontrakt
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[WOOD, cd3301, cdfr 3301 01](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0010_rahmenkontrakt:0010_rahmenkontrakt_start

Last update: **31.05.2023 16:07:43**

