

Lagerbereichstexte (cd0121)

Über dieses Programm werden die Bezeichnungen der im Lager vorhandenen Lagerplätze verwaltet. Wird die summarische Lagerverwaltung verwendet, können die Koordinaten Bereich, Regal und Fach benutzt werden. Jedem Artikel kann im Artikelstamm ein fester Lagerplatz zugeordnet werden.

Für das Chaotische Lager sollen nur Texte für Bereiche und Regale festgelegt werden, da das Fach durch die Koordinaten „Höhe“ und „Länge“ der [Chaotischen Lagerplatzverwaltung](#) repräsentiert werden. Wird das Modul [Chaotische Lagerplatzverwaltung](#) eingesetzt, so können einem Artikel beliebig viele Lagerplätze zugeordnet werden. Dem Artikel kann für die chaotische Einlagerung ein Standard-Lagerbereich und ein Standard-Lagerregal zugeordnet werden.

Ein Lagerplatz wird wie folgt definiert:

- Bereich
- Regal
- Fach (0 bei der chaotischen Lagerplatzverwaltung)


Die Definition kann dabei wahlweise nur über den Bereich, oder über Bereich und Regal, oder Bereich, Regal, Fach erfolgen.

Je nachdem wie die Begriffe verwendet werden sollen, müssen die Stammdaten für die Lagerbereiche aufgebaut werden. Zu berücksichtigen ist, dass auch für die übergeordneten Begriffe (z.B. Text für Bereich 001 = Kleinteilelager) Texte anzulegen sind.

Beispiel für „systematisches Lager“, unter Berücksichtigung der summarischen Lagerhaltung:

Bereich	Regal	Fach	Text
001	0	0	Kleinteilelager
001	001	0	Kleinteilelager Regal 1
001	001	001	Kleinteilelager Regal 1 Fach 1
001	001	002	Kleinteilelager Regal 1 Fach 2
001	002	0	Kleinteilelager Regal 2
001	002	001	Kleinteilelager Regal 2 Fach 1
001	002	002	Kleinteilelager Regal 2 Fach 2
002	0	0	Halbfertigteile
002	001	0	Halbfertigteile Regal 1
002	001	001	Halbfertigteile Regal 1 Fach 1
002	001	002	Halbfertigteile Regal 1 Fach 2
002	002	0	Halbfertigteile Regal 2
		etc.

Zunächst erscheint eine Übersichtsmaske mit allen bereits angelegten Lagerbereichstexten:




Tabelle

Bereich	Nummer des Lagerbereichs
Regal	Nummer des Lagerregals
Fach	Nummer des Lagerfachs
Text	Text für die Kombination der oben genannten Lagerkoordinaten

Detailmaske Lagerbereichstexte

Eingabe der Lagerkoordinaten und der Lagerbereichstexte, mit welchen Lagerorte beschrieben werden.



Felder

Bereich	Eingabe der Nummer eines Lagerbereichs
Regal	Eingabe der Nummer eines Regals
Fach	Eingabe der Nummer eines Faches
Text	Bezeichnung des Lagerplatzes/Bereiches/Regals

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

SERV, cd0121, cdf 0121 01

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0050_texte:0040_lagerbereichstexte:start

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

