

# Frachtsätze (cd0045)

Im Modul „Auftragsabwicklung“ können die Frachtkosten eines Auftrags automatisch von cimERP berechnet werden.

Die Kosten werden dabei über das Gesamtgewicht der Artikel des Auftrags und der Frachtdistanz aus dem Kundenstamm ermittelt.

Die Eintragung der Frachtdistanz (km) ist die Grenze bis zu dem der jeweilige Frachtsatz gilt. Die Eintragung des Bruttogewichts (kg) ist die Grenze bis zu dem der jeweilige Frachtsatz gilt. Die Frachtsätze können abhängig von der Versandart verwaltet werden.

In der Fakturierung wird die Gesamtsumme aus Frachtsatz und Frachtzuschlag berechnet und als Fracht ausgewiesen (statistische Verbuchung unter der Artikelnummer FRACH2).

Die Berechnung dieses Wertes erfolgt in der Hierarchie:

1. manuelle Eingabe der Frachtkosten in den Kopfdaten des Kundenauftrages
2. automatische Frachtkostenberechnung anhand des Parameters Frachtzuschläge
3. automatische Berechnung der Frachtkosten anhand dieses Programms

Voraussetzung für diese automatische Frachtkostenberechnung ist, daß das Rechnungskennzeichen < 50 ist, die Lieferbedingung des Kundenauftrages als „unfrei“ deklariert ist und das der Nettowert des Kundenauftrages unter dem Frachtlimit lt. Basisparameter Auftragsabwicklung liegt.

Zunächst wird eine Übersichtsmaske mit allen bereits angelegten Frachttarifen angezeigt:

Nr. Vers. art	Versandart	Entfernung [km]	Gewicht [kg]	Frachtsatz	Zuschlag
1	per eigenem LKW	200	500,000	25,00	0,00
1	per eigenem LKW	500	100,000	34,00	0,00
3	per Spedition	100	50,000	20,00	0,00

## Tabelle

<b>Nr. Vers. art</b>	Nummer der Versandart
<b>Versandart</b>	Text der Versandart
<b>Entfernung [km]</b>	Entfernung zwischen Abgangslager und Empfangsadresse in Kilometer bis zu der jeweilige Frachtsatz gilt.

<b>Gewicht [kg]</b>	Bruttogewicht der Sendung in Kilogramm bis zu dem der jeweilige Frachtsatz gilt.
<b>Frachtsatz</b>	Frachtbetrag laut Frachttarif in der Hauswährung (Währungscode 0)
<b>Zuschlag</b>	Frachtzuschlag laut Frachttarif in der Hauswährung (Währungscode 0)

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Anzeige</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

SERV, cd0045, cdf 0045 01

From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030\\_stammdaten:0060\\_sonstiges:0020\\_frachtsaetze:start](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:start)

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

