

# Bewertungen zur Mengentreue

Mit diesem Programm wird festgelegt, wie viele Bewertungspunkte eine Bestellposition in Bezug auf die Mengentreue bekommt.

## Mengenbetrachtung bei Bewertung zum Liefertermin

Eine Bewertung der Mengentreue erfolgt erst nach Volllieferung der Bestellposition, also wenn die Bestellposition als vollgeliefert gekennzeichnet wurde.

Die Staffelung bezieht sich dabei auf das prozentuale Verhältnis von gesamter Wareneingangsmenge zur Bestellmenge.

Bei Liefereinteilungen wird die voll gelieferte Teil-Position (Positionsnummer > 1000) bewertet und nicht die Basisposition. Die Bewertungsintervalle müssen von 1 bis 9999 lückenlos aufgebaut werden.

## Mengenbetrachtung bei Bewertung zum Wareneingangstermin

Bewertet wird jeder Wareneingang separat. Dabei erfolgt bei den Teillieferungen die Bewertung jeweils im Verhältnis zur aktuellen Restmenge zum Zeitpunkt des Wareneinganges

## Beispiel zur bei Bewertung zum Wareneingangstermin:

- 1. Wareneingang 80 von 100 (=Bestellmenge) → Bewertung gemäß 80%
  - 2. Wareneingang 15 von 20 (=offene Restmenge der Bestellposition) → Bewertung gemäß 75%
  - 2. Wareneingang 5 von 5 (=offene Restmenge der Bestellposition) → Bewertung gemäß 100%
- Das bedeutet: Die volle Punktzahl wird nur vergeben, wenn eine einzige Lieferung mit der kompletten Bestellmenge erfolgt.

Anlieferung proz. von	Anlieferung proz. bis	Punkte	Bemerkung
1	50	0	Nicht akzeptabel
51	80	1	Mahnung an den Lieferanten
81	94	3	tolerierbar
95	110	5	Idealfall
111	129	4	Lieber zuviel als zuwenig
130	150	2	Verschwendung
151	9999	0	Nicht akzeptabel

## Tabelle

<b>Anlieferung proz. von/bis</b>	Menge von/bis der Anlieferung in Prozent in Bezug zur bestellten Menge, muss lückenlos von 1-9999 aufgebaut sein.
<b>Punkte</b>	Es können Bewertungspunkte von 0 bis 5 vergeben werden. Beispiel: Liegt die tatsächliche Liefermenge zwischen 95% und 110% bekommt der Lieferant dafür 5 Bewertungspunkte.
<b>Bemerkung</b>	Bemerkung zur prozentualen Anlieferung und zur Punkteverteilung.

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Anzeige</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[LBW, cd3601, cdf 3601 01](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0070\\_einkauf:0080\\_lieferantenbewertung:0020\\_bewertung\\_mengentreue:0010\\_bewertung\\_mengentreue](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0070_einkauf:0080_lieferantenbewertung:0020_bewertung_mengentreue:0010_bewertung_mengentreue)

Last update: **06.10.2022 18:30:24**

