

# Schnittstelle cimERP - Timesoft (BDE)

Im folgenden wird die Schnittstelle zur Übergabe von Daten an das externe BDE-System der Fa. Timesoft beschrieben.

Feldname	Datentyp	Beschreibung Timesoft	Beschreibung cimERP	K/M	Format
<b>Auftragsnummer</b>	Integer	Auftragsnummer	BDE-Scheinnummer (Lohnscheinnummer Arbeitsgang)	M	YYYYXXXXXX YY ... Betriebsnummer XXXXXXX ...BDE- Scheinnummer
<b>Artikelnummer</b>	Text(20)	Artikelnummer (automatische Anlage in Timesoft - wenn nicht vorhanden)	Artikelnummer	M	maximal 18 Stellen
<b>Sollmenge</b>	Float	Sollmenge	Sollmenge Arbeitsgang		
<b>Sollzeit Rüstzeit</b>	Float (in Dezimalstunden)	Sollzeit für Aufrüsten	Sollrüstzeit		
<b>Sollzeit Produktion</b>	Float (in Dezimalstunden)		Sollzeit		
<b>Kostenstelle</b>	Integer	Kostenstelle (automatische Anlage in Timesoft - wenn nicht vorhanden)	Arbeitsplatznummer		maximal 7 Stellen
<b>Kundenname</b>	Text(30)	Kundenadresse	Kundenname Zeile 1 des Kunden (Fertigungsauftrag)		
<b>Kurztext</b>	Text(50)	Kurztexte	Arbeitsgangbezeichnung (Zeile 1)	K	
<b>Beschreibung</b>	Text	Text	Arbeitsgangtext lang	K	

Der Ablauf der Übergabe der cimERP Daten an Timesoft ist im folgenden beschrieben:

Der Datenaustausch erfolgt über eine ASCII Datei. Der Name der Datei ist „PPSBDE.TXT“. Feldtrenner ist ein Komma und am Ende jedes Satzes wird immer ein CR/LF. ausgegeben. Der Sperrmechanismus erfolgt über die Datei „PPSBDE.LOG“. Solange diese Datei vorhanden ist, können keine neuen Daten

übergeben werden. Über diese Datei wird sichergestellt, dass nur vollständige Daten übergeben werden.

From:

<http://172.30.2.91/> - cimERP Online Hilfe

Permanent link:

[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080\\_fertigung:0080\\_bde:0140\\_externe\\_bde\\_systeme:1041\\_schnittstellecd2000timesoftbde](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0140_externe_bde_systeme:1041_schnittstellecd2000timesoftbde)

Last update: **25.06.2021 18:17:46**

